




NAVODILA ZA NASTAVITVE PROŽENJA ALARMA V FIREALERT 2 PREKO SISTEMA ASK

Aplikacija **FireAlert 2** se uporablja kot dopolnilni sistem in nikakor ne nadomešča pozivnikov. Navodila veljajo samo za uporabnike Android pametnih telefonov in tista društva oz. gasilske zveze, ki imajo urejeno storitev ASK.

Aplikacija je povsem **brezplačna in brez oglasov**. Aplikacijo FireAlert 2 si lahko naložite preko aplikacije [Google Play](#) (povezava do spletne strani aplikacije). Aplikacija je od verzije 2.2.6 tudi poslovenjena.

Predhodno moramo na telefon shraniti melodijo za zvonjenje. Na [naši spletni strani](#) smo vam pripravili [zvonjenje pozivnika Swissphone DE506](#) in [zvok sirene gasilskega doma](#). Oboje si lahko povsem brezplačno naložite na vaš telefon. Melodijo je potrebno shraniti v mapo **media/audio/ringtones/**na (SD) kartico. V kolikor nimate te mape, jo ustvarite.



Po namestitvi aplikacije je potrebno najprej dodati in nastaviti sprožilec (trigger settings). Kot vrsta sprožilca, izberemo »**Sporočilo SMS/MMS/Email**«.

Prvi zavihek:



Pod ime sprožilca vpišemo poljuben tekst (npr. RECO 112)

Obkljukamo možnost »**Omogočeno**«, tako bo sprožilec aktiviran.

Če želimo, da se nam dogodki (pozivi) shranijo označimo možnost »Shrani dogodek«.

V polje »Sprožilec (Trigger (Sender))« vpišemo **PGD Kanal**

V polje »Sprožilec upošteva (Trigger include)« pa še **Pager2SMS**



Pod »Pogoji iskanja (Search condition)« izberemo: **IN** (And)

Izvezto proženje:

Če želimo izvezti proženje alarma, v primeru testiranja pozivnikov in raznih vaj, je potrebno dodati besede pod »Sprožilec ne upošteva« (Trigger Exclude). Besede morajo biti ločene s presledkom, kot je navedeno spodaj:


vaja; *vaje*; *test*



Drugi zavihek »Zvok«:

izberemo poljubno melodijo ali zvok, glasnost, vibriranje in trajanje zvoka in vibriranja.

Priporočamo, da nastavite **čas zvonjenja in vibriranja** (2-3 minute oz. po želji), v kolikor ne bi potrdili oz. sprejeli pojavnega sporočila poziva.



Tretji zavihek:

Izbiramo lahko na kakšen način se nam bo prikazalo sporočilo (okence ali cel zaslon).

Na koncu še shranimo. Program ima še veliko drugih nastavitev, ki jih lahko poljubno nastavljam.



DELOVANJE V OZADJU

Za nemoteno delovanje aplikacije v ozadju je potrebno nastaviti, da vam ne bo operacijski sistem Android izklapljal aplikacije v načinu optimizacije baterije – varčevanja z energijo. To je nujno potrebno, če želite, da vam aplikacija prestrežala SMS in se aktivirala.




Načini dostopa in nastavitvev so različni (odvisno glede na verzijo Android OS):

- 1) V nastavitvah telefona odprite nastavitve baterije (akumulatorja). Izberite aplikacijo Fire Alert 2.
- 2) ali v nastavitvah telefona, pod aplikacije, izbereš Fire Alert 2, Baterija, Ne upoštevaj optimizacij.

- 1.) Primeri 1: Nastavitve – Baterija (akumulator) in varčevanje z energijo – Poraba baterije – Ne upoštevaj optimizacij – Fire Alert 2.



2.) Primer 2: Nastavitve – Aplikacije – Fire Alert 2 – Baterija – Ne upoštevaj optimizacij.



Spletna stran proizvajalca aplikacije:

<http://www.b4exit.de/>